


Installationsanleitung X-Ways Forensic Wrapper für Forensic Video Report

1. FVRforXWF.EXE Datei entpacken und in Forensic Video Report Installationsverzeichnis kopieren.
2. Wrapper als Ersatz für MPlayer in X-Ways Forensics Viewer eintragen:




3. Wrapper nutzen:



Die Intervall Länge wird ignoriert!

Installationsanleitung X-Ways Forensic Wrapper für Forensic Video Report

4. Gescannte Video Datei in Berichtstabelle speichern und Bericht erstellen:



Wichtig für korrekte Darstellung Bildgröße 640 x 300 !!!

5. Fertige Berichtstabelle:

Berichtstabelle Videos

Name: 2.flv_s_00001.jpg
Pfad: \2.flv
Größe: 30,9 KB
Typ: jpg
Asservat: Laufwerk Z:

Time: 0h 0min 9sec Time: 0h 0min 31sec Time: 0h 0min 52sec

Name: 2.flv.virtual
Date: 19.06.2007 09:02:44 | Size: 2331860 kB | Videolength: 0h 1min 1sec
Video Resolution: 320px * 239px | Video Codec (FourCC): FLV1